

7 Giữ đáy ao ướn trước khi bón vôi để có tác dụng tốt hơn. Kiểm tra độ pH (độ chua), hoặc tham khảo cán bộ khuyến ngư để quyết định loại và lượng vôi cần dùng. Nếu đã biết độ pH hãy theo bảng dưới đây, nhưng không nên chỉ dùng vôi nung mà dùng hỗn hợp sẽ tốt hơn.

pH của đất	Kg bột đá/ha	Kg vôi nung/ha
> 6	1000	500
5 đến 6	2000	1000
< 5	3000	1500



8 Ngay sau khi bón vôi, đặt ít nhất 2 tầng lưới tốt tại nguồn nước cấp và lấy nước vào ao với độ sâu ít nhất là 1m. Dùng lưới sẽ ngăn rác rưởi và những động vật bên ngoài vào trong ao. Những động vật này có thể mang bệnh, hoặc ăn tôm hay ăn thức ăn của tôm.



9 10 đến 15 ngày trước khi thả giống, bón phân cho ao để tạo phát triển tốt (màu xanh hoặc màu nâu) và tạo môi trường tốt hơn cho con giống. Bón phân với hàm lượng phosphate (phốt phát) cao để gây màu nước dễ hơn. Hoà tan phân bón với nước để bón xuống ao. Có thể sử dụng 30-50kg superphosphate (su pe phốt phát) hoặc NPK (5:10:3) cho 1 ha. Nếu sau 3 ngày mà nước vẫn chưa có màu tốt thì bổ sung thêm 2-3kg phân bón cho 1ha và chờ thêm 2-3 ngày nữa. Sau đó cứ 2-3 ngày lại tiếp tục bổ sung 2-3kg phân bón cho 1 ha, cho đến khi nước ao có màu tốt.

10 Khi nước ao có màu xanh hoặc màu nâu là ao có thể thả giống.



Do TS Pornlerd Chanratchakool & TS Flavio Corsin thực hiện. Với sự giúp đỡ của : Trần Quốc Thành (Sở Thủy sản Nghệ An) Trần Văn Liệu, Đặng Thu Hoàn (Sở Thủy sản Hà Tĩnh) và Phạm Văn Khang.

Soạn thảo cho người dân Nghệ An và Hà Tĩnh



**Giảm Thiểu Rủi Ro
Bùng Phát Dịch Bệnh
Động Vật Thủy Sản**

TỜ 1

10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm

(Bộ đầy đủ gồm 4 tờ)



THÁNG 5-2004

1 Ao cần phải utor để kiểm tra xem đáy ao có bẩn hay không. Nếu ao khô, hãy làm utor đáy ao và giữ cho đáy ao utor ít nhất là 3 ngày. Nếu ao ngập nước thì phải xả hết nước.



ương sâu hơn diện tích còn lại trong ao, vì nước sâu sẽ tốt hơn cho tôm giống. Đất bẩn bỏ đi, nên để ra phía ngoài ao, không để trên bờ ao.



5 Nếu không thể bỏ toàn bộ phần đất có màu đen, hãy bỏ hết tảo mọc ở đáy ao trước, sau đó cày đáy ao khi còn utor hoặc giữ cho đáy ao utor ít nhất là 3 ngày sau khi cày khô. Cày đất utor làm cho đất có màu đen trở thành màu nâu và sạch.



2 Kiểm tra xem đất ở đáy ao có bị màu đen hoặc có mùi khó chịu không. Nếu đất có màu đen hoặc có mùi khó chịu là đáy ao bị bẩn.



4 Nếu đất có phèn hoặc nếu đáy ao hay nước ao có màu vàng, vng thì rửa ao 2 - 3 lần để loại bỏ phèn. Cày ao có đất phèn sẽ làm tăng tính phèn trong đất. Vì vậy, đối với ao có đất phèn không nên cày mà chỉ rửa ao, giữ utor ao và sau đó tiếp tục từ bước 7.



6 Phơi ao 1 tuần và kiểm tra xem đất đáy ao còn bị đen nữa không. Nếu đất vẫn còn đen thì giữ ao utor và cày lại cho tới khi màu đen gần như mất hẳn (xem hình ảnh dưới đây).



3 Cố gắng bỏ hết phần đất bị đen, đặc biệt là ở khu vực cho tôm ăn. Nếu dùng ao ương, thì làm cho ao